

**ATTENTION** : Si vous utilisez votre logiciel de caisse en réseau en monoposte vous ne devez pas réinstaller le logiciel sur le poste existant, faites juste une mise à jour si nécessaire.

Ensuite allez dans outils, menu A propos et nouvelle licence et entrez votre nouvelle licence réseau.

### **Procédure d'installation en réseau :**

Pour mettre votre caisse en réseau il est nécessaire que vous disposiez d'un poste '**Serveur**' sur lequel seront partagés les fichiers, et qui devra être accessible en accès complet (lecture et écriture) des autres postes.

Le répertoire partagé sera le répertoire où est installé votre logiciel de caisse. Si vous ne connaissez pas le répertoire cliquez avec le bouton droit sur le raccourci qui lance votre logiciel sur le serveur et vous aurez le répertoire indiqué dans les propriétés (Exemple : **c:\caisse** )

Le répertoire du serveur devra être accessible à partir des postes soit par une lettre d'unité avec la connexion d'un lecteur réseau (Exemple : **F:\Caisse\** ) ou par l'accès direct du chemin réseau (Exemple : **\\Serveur\Caisse\** ) notez qu'il doit toujours y avoir un antislash \ à la fin du chemin.

Le poste de caisse ira puiser les informations (articles, clients,) sur le poste réseau et enregistrera les ventes sur le poste serveur.

### **NOTE :**

Il est indispensable que la poste serveur soit **toujours disponible** et allumé en premier, les postes clients ne pourront pas fonctionner si le poste serveur est éteint.

Le poste serveur doit être disponible pour le réseau, si vous l'utilisez à d'autres fonctions (impression, utilisation d'autres logiciels,...) il risque de ralentir voire bloquer vos postes distants pendant que vous l'utilisez en local.

A partir de 3 postes de caisse il est conseillé d'utiliser un serveur réseau dédié. ce serveur n'a pas besoin d'être puissant mais doit se consacrer au partage des fichiers. Il vous servira aussi de moniteur de caisse pour visualiser les chiffres en temps réel.

### **Installation Poste Principal ou poste serveur :**


Si vous **utilisez déjà** votre caisse, partagez le répertoire en accès complet (lecture/écriture) ce poste va devenir votre serveur. Vous pouvez aussi transférer les données de votre ancien répertoire **c:\caisse** sur le poste qui doit devenir serveur.

Si c'est un nouveau poste vous devez obligatoirement réinstaller la version démo de votre caisse pour que les bibliothèques soient initialisées dans Windows avant de transférer le répertoire.


Allez dans **outils**, menu a propos et entrez votre **nouvelle licence réseau** qui débloquera les options. Sortez du logiciel et relancez le.

Si c'est votre **première installation** installez votre caisse sur votre poste avec le cd-rom ou en téléchargeant la version internet et entrez votre licence.

Le menu réseau est accessible en fonction de votre licence dans la fenêtre des outils dans la barre de menu. Il se compose de trois catégories principales.




### **La partie serveur :**




Elle permet de paramétrer votre poste serveur. N'oubliez pas qu'il ne peut y avoir qu'un seul serveur sur votre réseau.

### **La partie Poste de caisse :**



Doit être utilisée sur chaque poste de caisse pour le connecter au réseau. Permet aussi des adaptations spécifiques si les ports séries sont différents d'un poste à l'autre.

### **La partie Moniteur Réseau :**



Centralise les informations des différentes caisses. Ce module étant en pleine évolution, nous vous conseillons de faire régulièrement les mises à jour pour bénéficier des nouvelles possibilités.

## Dans le menu 'Réseau' de la fenêtre 'Outils' :

### Option : Déclarer ce poste en serveur :


Répondez '**OUI**' pour déclarer ce poste en serveur. (Vous ne pouvez avoir qu'un seul poste en serveur dans votre réseau de caisses)










C'est sur ce poste que seront enregistrées toutes les ventes des différentes caisses. Vous devrez donc sauvegarder le répertoire du serveur régulièrement sur une clé USB ou un disque externe pour la sécurité de vos données.

### Option : Configuration du poste serveur :

Configuration des Caisse, donnez un nom à vos postes en cliquant deux fois sur le tableau. Cela vous permettra d'identifier les différents postes connectés.

Gestion des Postes Réseau




| N° | Nom du Poste    | Spécificité   | Connecté | Statut  |
|----|-----------------|---------------|----------|---|
| 1  | Caisse Centrale | Windows Vista | OUI      |    |
| 2  | Caisse Etage    | Windows 7     | OUI      |    |
| 3  | Caisse Gauche   | Windows 7     | OUI      |    |
| 4  | Poste N° 04     | Windows       | NON      |    |
| 5  | Poste N° 05     | Windows       | NON      |   |
| 6  | Poste N° 06     | Windows       | NON      |  |
| 7  | Poste N° 07     | Windows       | NON      |  |
| 8  | Poste N° 08     | Windows       | NON      |  |
| 9  | Poste N° 09     | Windows       | NON      |  |

Le serveur partage ses fichiers avec les autres postes. IL doit être allumé avant les postes de caisse et doit être éteint en dernier.

Cliquez sur les colonnes 'Nom' et 'Spécificité' pour identifier vos postes

Cliquez 2 fois sur la colonne connectée pour connecter ou déconnecter un poste.

 Fin

Cliquez deux fois sur la colonne '**Connecté**' pour autoriser les différents postes à se connecter au serveur. Suivant votre option (2 postes ou plus) validez les différents postes.

Le poste peut être connecté en réseau filaire ou encore Distant (voir la documentation sur les postes distants plus loin dans cette documentation)

Votre serveur est désormais installé, n'oubliez pas de le sauvegarder tous les jours à partir du poste serveur. Vous ne devez pas effectuer les sauvegardes à partir des postes de caisses qui ne possèdent aucune données.

## Installation des postes :

Installez le logiciel sur un des postes de caisse, et suivez la procédure d'installation normale, sans entrer dans les détails de configuration puisque la configuration du poste serveur sera utilisée. Repérez le répertoire du serveur avec l'explorer ou le poste de travail option réseau.

Dans le menu 'Réseau' / 'Poste de Caisse' :

**Configuration du poste :** Indiquez dans le répertoire réseau l'accès au répertoire partagé du serveur (exemple : [\\serveur\Caisse](#)) et cliquez sur le bouton tester. Si le répertoire est accepté, vous pourrez choisir le N° du poste dans la liste déroulante.

**Connexion du poste au serveur de Caisse**


1 ) Indiquez le répertoire réseau où se trouve votre logiciel de Caisse serveur et testez la validité du lien en cliquant sur le bouton.

|  |                    |
|--|--------------------|
| Répertoire Réseau  | c:\donnees\caisse\ |
| <input type="button" value="Tester la Validité du lien réseau"/> |                    |

2 ) Choisissez le N° de poste défini par le serveur pour votre poste de Caisse. Le numéro est unique pour chaque poste connecté sur le serveur

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| N° du POSTE  | 01 : Poste N° 01 - Windows |
| Nom du Poste | Poste N° 01                |
| Spécificité  | Windows                    |


3 ) Validez les modifications ou sortez en gardant l'ancienne configuration.



Annuler

Ne pas enregistrer  
les modifications et  
garder l'ancienne  
configuration

Valider les  
nouvelles  
informations et  
relancer le logiciel



Valider

Voilà votre poste réseau est connecté, il utilise les bases de données du serveur, il suffit de recommencer la procédure pour les autres postes de caisse.

Dans le menu réseau vous trouverez l'option moniteur de caisse qui vous permet de visualiser en temps réel les ventes de votre magasin sur les différentes postes. Cette option n'est à utiliser que sur le poste serveur.

Ces modules sont en pleine évolution et vous pourrez régulièrement profiter des mises à jour.

Si vous utilisez une imprimante sur port série ou un afficheur, vous devrez indiquer le numéro de port local pour l'imprimante ou l'afficheur avec les options :

- Spécifique Port série - imprimante réseau
- Spécifique port série - Afficheur Réseau

## Installation de postes distants :

L'option poste distants permet de récupérer des caisses non connectées au réseau et de pouvoir les inclure dans l'analyse du C.A. Pour cela vous devez créer sur votre serveur des répertoires différents pour chaque caisse que vous récupérez. (Exemple : c:\Cais01, c:\cais02,...) Les données des caisses distantes devront être récupérées dans ces répertoires par la méthode que vous choisirez. Envoi par ftp, recopie de données, clés USB, envoi par mail,...

## Paramétrage des postes distants :

Cliquez sur l'option réseau 'liaison avec postes distants' et indiquez le nom du poste (par exemple la ville et surtout le chemin d'accès du répertoire où sont stockés les données de la caisse rapatriée.

Gestion des Postes distants

Valider l'utilisation de caisses distantes dans les analyses

Cliquez deux fois pour activer/Désactiver cette caisse


| Reference | Nom de la caisse | Chemin d'accès | Ok |
|-----------|------------------|----------------|----|
| D01       | Magasin 1t       | c:\caisse1\    | ✓  |
| D02       | C. Commercial    | c:\caisse2\    | ✓  |
| D03       | C. Ville         | c:\caisse3\    | ✗  |
| D04       |                  |                | ✗  |
| D05       |                  |                | ✗  |
| D06       |                  |                | ✗  |
| D07       |                  |                | ✗  |
| D08       |                  |                | ✗  |
| D09       |                  |                | ✗  |
| D10       |                  |                | ✗  |
| D11       |                  |                | ✗  |
| D12       |                  |                | ✗  |
| D13       |                  |                | ✗  |
| D14       |                  |                | ✗  |
| D15       |                  |                | ✗  |
| D16       |                  |                | ✗  |
| D17       |                  |                | ✗  |
| D18       |                  |                | ✗  |
| D19       |                  |                | ✗  |
| D20       |                  |                | ✗  |

**Sur le poste Distant :**

- 1) Utilisez le module de sauvegarde et utilisez Zipmail pour créer la sauvegarde
- 2) Transférez le fichier fichier.zip qui se trouve sur votre disque dur ou sur votre bureau par mail ou ftp au serveur

**Sur le poste Serveur :**

- 1) Enregistrez le fichier fichier.zip dans le repertoire correspond à la caisse distante. ( Repertoires dans le tableau ci-dessus)
- 2) Dézippez le fichier dans le répertoire , les données seront intégrées dans les analyses.

 Fin

## Visualisation des C.A. :

En cliquant sur le choix 'Moniteur de caisse' de l'option réseau vous avez en temps réel les différentes ventes de la journée. Pour les caisses distantes c'est en fonction de l'ancienneté de la récupération des données.